


Outlook Express 6 の設定方法

Outlook Express 6 を使った電子メール設定を紹介します。

メールアカウントを作成する

1. <スタート>メニューから、<電子メール>をクリックします。



※ 画面例: Windows XP



2. Outlook Express画面の<ツール>メニューから<アカウント>をクリックします。

(下の画面より)

3. <メール>タブをクリックします。
 - ① <追加>をクリックします。
 - ② <メール>をクリックします。



Outlook Express 6

インターネット接続ウィザード

名前

電子メールを送信するときに、名前が [送信者] のフィールドに表示されます。表示する名前を入力してください。

表示名(D): 電子メール
例: Taro Chotou

<戻る(B) 次へ(N) > キャンセル

4. 『表示名』を入力して<次へ>をクリックします。

(画面例 : 電子メール)

※ 任意の名前で結構です。

※ 『表示名』は、メール送信時に「送信者」として表示される名前です。

インターネット接続ウィザード

インターネット電子メール アドレス

電子メールのアドレスは、ほかのユーザーがあなたに電子メールを送信するために使います。

電子メール アドレス(E): *****@gero.dcs.neo-gn.com
例: t-chotou@microsoft.com

<戻る(B) 次へ(N) > キャンセル

5. <電子メールアドレス>欄に、『メールアドレス』を入力して<次へ>をクリックします。

【注意】

『メールアドレス』は

<インターネット登録完了のご案内>に記載されています。

インターネット接続ウィザード

電子メール サーバー名

受信メール サーバーの種類(S) POP3 ①

受信メール (POP3、IMAP または HTTP) サーバー(I): dcs.neo-gn.com ②

SMTTP サーバーは、電子メールを送信するときに使用するサーバーです。

送信メール (SMTP) サーバー(O): dcs.neo-gn.com ③

<戻る(B) 次へ(N) > キャンセル

6. 電子メールサーバーの情報を入力して<次へ>をクリックします。

① <POP3>を選択します。

② 『受信メールサーバー』を入力します。


③ 『送信メールサーバー』を入力します。

【注意】

『受信メールサーバー』、『送信メールサーバー』ともに以下の情報を入力して下さい。

dcs.neo-gn.com

Outlook Express 6




7. インターネットメールログイン情報を入力して<次へ>をクリックします。


- ① <アカウント名>欄に、『メールアドレス』を入力します。
- ② <パスワード>欄に、『メールパスワード』を入力します。

【注意】

『メールアドレス』、『メールパスワード』は<インターネット登録完了のご案内>に記載されています。




8. <完了>をクリックします。




9. 作成したアカウントをクリックして、<プロパティ>をクリックします。

Outlook Express 6




10. <サーバー>タブをクリックします。
 - ① 『このサーバーは認証が必要』にチェックを入れます。



11. <詳細設定>タブをクリックします。
 - ① <送信メール(SMTP)>欄に、『587』を入力します。

12. <OK>をクリックします。



13. 設定が完了しました。<閉じる>をクリックします。

14. メールの送受信を確認して下さい。