

# Windows メール の設定方法

Windows メール を使った電子メール設定  
を紹介します。


## メールアカウントを作成する

1. <スタート>メニューから、<電子メール>  
をクリックします。


※ 画面例: Windows Vista




2. Windowsメール画面の<ツール>  
メニューから<アカウント>をクリックします。




3. <追加>をクリックします。



## Windows メール




4. 『電子メールアカウント』を選択して  
＜次へ＞をクリックします。



5. 『表示名』を入力して＜次へ＞をクリック  
します。

(画面例 : 電子メール)

- ※ 任意の名前で結構です。
- ※ 『表示名』は、メール送信時に「送信者」として表示される名前です。



6. ＜電子メールアドレス＞欄に、  
『メールアドレス』を入力して、＜次へ＞  
をクリックします。

### 【注意】

『メールアドレス』は  
＜インターネット登録完了のご案内＞  
に記載されています。

## Windows メール

電子メールサーバーのセットアップ

受信メールサーバーの種類(S)

POP3 ①

受信メール (POP3 または IMAP) サーバー(-I):

dcs.neo-gn.com ②

送信メール (SMTP) サーバー名(O):

dcs.neo-gn.com ③

送信サーバーは認証が必要(V)

[電子メールサーバーの情報について](#)

次へ(N) キャンセル

7. 電子メールサーバーの情報を入力して  
<次へ>をクリックします。

- ① <POP3>を選択します。
- ② 『受信メールサーバー』を入力します。
- ③ 『送信メールサーバー』を入力します。

【注意】

『受信メールサーバー』、『送信メールサーバー』ともに以下の情報を入力して下さい。

dcs.neo-gn.com

インターネットメールログオン

インターネット サービス プロバイダから提供されたユーザー名およびパスワードを入力してください。

ユーザー名(A): \*\*\*\*\*@gero.dcs.neo-gn.com ①

パスワード(P): ●●●●●● ②

パスワードを保存する(W)

次へ(N) キャンセル

8. インターネットメールログオン情報を入力して<次へ>をクリックします。

- ① <ユーザー名>欄に、『メールアドレス』を入力します。
- ② <パスワード>欄に、『メールパスワード』を入力します。

【注意】

『メールアドレス』、『メールパスワード』は  
<インターネット登録完了のご案内>  
に記載されています。

設定完了

セットアップを完了するのに必要な情報がすべて入力されました。

これらの設定を保存して電子メールをダウンロードするには、[完了] をクリックしてください。


今は電子メールをダウンロードしない

完了(F) キャンセル


9. 『今は電子メールをダウンロードしない』に  
チェックを入れます。

10. <完了>をクリックします。


## Windows メール



11. 作成したアカウントをクリックして、  
<プロパティ>をクリックします。




12. <サーバー>タブをクリックします。  
① 『このサーバーは認証が必要』に  
チェックを入れます。



13. <詳細設定>タブをクリックします。  
① <送信メール(SMTP)>欄に、  
『587』を入力します。

14. <OK>をクリックします。

## Windows メール



15. 設定が完了しました。<閉じる>をクリックします。

16. メールの送受信を確認して下さい。