


Windows Live メール の設定方法

Windows Live メール を使った電子メール設定を紹介します。


『Windows Live メール』は、Microsoft のオンラインサービス『Windows Live』よりダウンロードできます。
※一部メーカーパソコンでは、インストール済みの製品もあります

『Windows Live メール』のダウンロード、インストール等の方法については、MicrosoftのWebページ
<Windows 7 アップグレード徹底ガイド (<http://www.microsoft.com/japan/windows/windows-7/guide/mail03.msp>)>
に詳しく記載がございますので、ご参照ください。
※URLをクリックするとMicrosoftのWebページへ移動します。紹介するホームページ及びソフトウェアはNTT西日本-東海の提供するものではありません。ご利用の際はお客様の責において実施ください。




メールアカウントを作成する

【ご準備いただくもの】
「インターネット登録完了のご案内」


1.  メニューから、<Windows Live> ⇒ <Windows Live メール> をクリックします。

※ 画面例: Windows 7 Home Premium




2. Windows Live メール画面右上の<メニュー> ボタンをクリックして、<メニューバーの表示> をクリックします。

Windows Live メール画面に、メニューバーが表示されます。




3. Windows Live メール画面の<ツール>メニューから<アカウント>をクリックします。


Windows Live メール



4. <追加>をクリックします。



5. 『電子メールアカウント』を選択して <次へ>をクリックします。



6. 電子メールアカウント情報を入力した後、<次へ>をクリックします。

① 『メールアドレス』を入力します。

② 『メールパスワード』を入力します。

③ 『表示名』を入力します。

※ 任意の名前で結構です。

※ 『表示名』は、メール送信時に「送信者」として表示される名前です。

【注意】

『メールアドレス』、『メールパスワード』は、<インターネット登録完了のご案内>に記載されています。

Windows Live メール

電子メール アカウントを追加する

電子メール サーバーの情報について

受信サーバー情報

受信メール サーバーの種類(M) POP3 ①

受信サーバー(O): dcs.neo-gn.com ② ポート(P): 110

このサーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(L)

ログインに使用する認証(U): クリア テキスト認証

ログイン ID (電子メール アドレスと異なる場合)(L): *****@gero.dcs.neo-gn.com ③

送信サーバー情報

送信サーバー(O): dcs.neo-gn.com ④ ポート(R): 587 ⑤

このサーバーはセキュリティで保護された接続 (SSL) が必要(O)

送信サーバーは認証が必要(V) ⑥

次へ(N) キャンセル

7. 電子メールサーバーの情報を入力した後、**<次へ>**をクリックします。

- ① **<POP3>**を選択します。
- ② **受信サーバー欄**に『dcs.neo-gn.com』と入力します。
- ③ **ログインID欄**にお客様のメールアドレス ※@以降を含む全ての文字 を入力します。
- ④ **送信サーバー欄**に『dcs.neo-gn.com』と入力します。
- ⑤ **ポート欄**に『587』と入力します。
- ⑥ **<送信サーバーは認証が必要>**にチェックを入れます。

【注意】

『メールアドレス』は**<インターネット登録完了のご案内>**に記載されています。

電子メール アカウントを追加する

アカウントのセットアップに必要な情報の入力が完了しました。

完了(F) キャンセル

8. **<完了>**をクリックします。

アカウント

電子メール アカウントやニュースグループを新しく登録するには、[追加] をクリックします。追加したアカウントやニュースグループを編集、エクスポート、削除するには、対象をクリックしてから、希望の動作をクリックします。

メール

Dcs neo-gn (*****@gero.dcs.neo-gn.com) (既定のアカウント)

ニュース

マイクロソフト コミュニティ (既定のアカウント)

ディレクトリ サービス

追加(A)...

削除(R)

プロパティ(P)

既定に設定(D)

インポート(I)...


エクスポート(E)...

閉じる

9. 設定が完了しました。

作成したアカウントが表示されていることを確認して、**<閉じる>**をクリックします。

Windows Live メール



10. メールの送受信を確認して下さい。

＜同期＞ボタンをクリックすると、送受信が実施されます。

※確認方法例※

自分のメールアドレス宛にテストメールを送信して、
受信できることを確認する。

※ 「Norton AntiVirus」や「ウイルスバスター」などのセキュリティソフトをご利用の際、送信メールサーバーのポート番号を変更した後、メール送信時のウイルススキャンが正常に行われなくなる場合があります。この場合、メール送信時のウイルススキャンを「ポート番号:587」で行うよう、各セキュリティソフトの設定を変更してください。設定の変更方法につきましては各セキュリティソフトの取扱説明書等をご覧ください。